

CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE CORREO

Para configurar una cuenta de correo en el Microsoft Office Outlook 2007, usted debe empezar del siguiente modo. En la barra superior, seleccione el botón **Herramientas**, luego haga clic en **Configuración de la cuenta...** Una vez allí, como se indica en la Figura 1, seleccione la opción **Nuevo**.





FIGURA 1

Se nos abre otra ventana en la cual debemos seleccionar la opción que dice: “configurar manualmente las opciones...” y luego clicar en **Siguiente** (ver Figura 2).



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración automática de la cuenta

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.

Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

FIGURA 2



Ahora se nos abre otra ventana en la cual debemos poner el tipo de cuenta que vamos a configurar. Siempre hay que seleccionar la opción “Correo Electronico de Internet” y luego clicar en **Siguiente** (ver Figura 3).





FIGURA 3

En la nueva ventana debemos poner nuestro Nombre (ej. Juan Lopez, Administración, etc.), la Dirección de correo (ej: jlopez@hotmail.com) que estamos configurando y los servidores pop3 y smtp. El POP3 y el SMTP es: mail.bmhosting.com.ar (excepto que el proveedor de conexión de Internet requiera que se use el SMTP ellos). (Ver Figura 4).



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

FIGURA 4



Luego cliqueamos en la opción **Más configuraciones...** (Ver Figura 4), se nos abre otra ventana y nos dirigimos a la solapa de Servidor de salida y tildamos la opción que dice **"Mi Servidor de salida (SMTP) requiere autenticación"** (Ver Figura 5), aceptamos el cambio.




FIGURA 5

Luego cliqueamos en **Siguiente** y luego en **Finalizar** (Ver Figura 6).




FIGURA 6